



## Configurar cuentas de correo en Outlook 2007/2010


- 1) Abriremos Microsoft Outlook y no dirigiremos al menú 'Herramientas' y haremos clic sobre 'Configuración de la cuenta'.




- 2) A continuación seleccionaremos 'Nuevo' en la parte derecha de la pantalla.



3) Seleccionaremos 'Microsoft Exchange, Pop3, IMAP o HTTP' y haremos clic en 'Siguiete'



y marcaremos la casilla de 'Configurar manualmente las opciones de servidor'



4) Rellenaremos los campos siguientes con los datos suministrados por Albada Informática.

**Configuración de correo electrónico de Internet**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Tipo de cuenta: POP3

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

#### \*\* RECOMENDACION IMPORTANTE

Por motivos de seguridad las contraseñas han de ser alfanuméricas y contener al menos 8 dígitos, incluyendo algún carácter especial y combinando mayúsculas y minúsculas.

5) Haremos clic en 'Más configuraciones' y en las pestaña Servidor de salida marcaremos la opción 'Mi servidor requiere autenticación'.

**Configuración de correo electrónico de Internet**

General    Servidor de salida    Conexión    Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

6) Haremos clic en la pestaña 'Opciones Avanzadas' y marcaremos la opción 'Dejar una copia de mensajes' en el servidor. Activaremos también la opción 'Quitar del servidor después' y estableceremos el valor numérico en 15 días. Haremos clic en 'Aceptar' y en la siguiente pantalla en 'Siguiente'.

**\*OJO\* El servidor de salida, por defecto, viene establecido el 25. Hay que cambiarlo a 587.**



8) En la siguiente ventana seleccionaremos Siguiente y haremos clic en 'Finalizar' para terminar la configuración.